

PROBLÉM S OUTLOOKEM V RÁMCI SÍTĚ TKR DUKOVANY, ROUCHOVANY, ŠEMÍKOVICE A HORNÍ DUBŇANY.

1) OUTLOOK pouze přijímá poštu, ale neodesílá e-mail.


Vzhledem k rozsahu sítě byl v TKR Dukovany zřízen **server odchozí pošty (SMTP)**.

POSTUP : OUTLOOK verze 6


1. Spustíte program **OUTLOOK**

2. Otevřete záložku **nástroje** dále vyberete volbu **účty**.


3. Otevře se okno s uživatelskými účty (**Účty v internetu**). Vybrat záložku **Pošta**. Dále je nutné vybrat konkrétní uživatelský účet, který chceme měnit (zde bude mít každý název účtu jiný podle toho, jak si jej sám zadal). A nakonec otevřít **Vlastnosti**.



4. Otevřou se vlastnosti vybraného účtu. Vybrat záložku **Servery** a zde je položka odchozí pošta (SMTP). My jsme měli původní server **smtp.email.cz**.




Je nutné okénko odchozí pošta (SMPT) nahradit adresou: **10.10.10.10**.
Nakonec dáte **Použít** a **OK**.




POSTUP : OUTLOOK verze vyšší

1. Spustíte program **OUTLOOK**

2. Otevřete záložku **nástroje** dále vyberete volbu **E-mailové účty**. Vyberete **Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty** a stisknete **Dále**.



3. Otevře se okno s uživatelskými účty (**E-mailové účty**). Dále je nutné vybrat konkrétní uživatelský účet, který chceme měnit (**účet 2** - zde bude mít každý název účtu jiný podle toho, jak si jej sám zadal). A nakonec stisknout tlačítko **Změnit**.



4. Otevřou se vlastnosti vybraného účtu. V kolonce **Server pro odchozí poštu (SMTP)** je opět nutné zadat místo **smtp.xxxx.cz** adresu **10.10.10.10**

E-mailové účty

Nastavení e-mailu sítě Internet (POP3)
Je třeba provést následující nastavení. Potom bude e-mailový účet funkční.

Informace o uživateli	Informace o serveru
Jméno: <input type="text" value="Enecos - info"/>	Server příchozí pošty (POP3): <input type="text" value="mail.web4u.cz"/>
E-mailová adresa: <input type="text" value="info@enecos.cz"/>	Server pro odchozí poštu (SMTP): <input type="text" value="smtp.web4u.cz"/>
Přihlašovací informace	Test nastavení
Uživatelské jméno: <input type="text" value="info@enecos.cz"/>	Po doplnění informací na této obrazovce doporučujeme provést test účtu klepnutím na následující tlačítko. (Je třeba síťové připojení.)
Heslo: <input type="password" value="*****"/>	<input type="button" value="Test nastavení účtu..."/>
<input checked="" type="checkbox"/> Zapamatovat heslo	<input type="button" value="Další nastavení..."/>
<input type="checkbox"/> Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla (SPA)	

Je nutné okénko odchozí pošta (SMPT) nahradit adresou: **10.10.10.10**.
Nakonec dáte **Další** a **Dokončit**.

E-mailové účty

Nastavení e-mailu sítě Internet (POP3)
Je třeba provést následující nastavení. Potom bude e-mailový účet funkční.

Informace o uživateli	Informace o serveru
Jméno: <input type="text" value="Enecos - info"/>	Server příchozí pošty (POP3): <input type="text" value="mail.web4u.cz"/>
E-mailová adresa: <input type="text" value="info@enecos.cz"/>	Server pro odchozí poštu (SMTP): <input type="text" value="10.10.10.10"/>
Přihlašovací informace	Test nastavení
Uživatelské jméno: <input type="text" value="info@enecos.cz"/>	Po doplnění informací na této obrazovce doporučujeme provést test účtu klepnutím na následující tlačítko. (Je třeba síťové připojení.)
Heslo: <input type="password" value="*****"/>	<input type="button" value="Test nastavení účtu..."/>
<input checked="" type="checkbox"/> Zapamatovat heslo	<input type="button" value="Další nastavení..."/>
<input type="checkbox"/> Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla (SPA)	

V případě problému s nastavením odchozí pošty nás kontaktujte na e-mailu: enecos@enecos.cz .