

PROBLÉM S OUTLOOKEM V RÁMCI SÍTĚ TKR DUKOVANY, ROUCHOVANY, ŠEMÍKOVICE A HORNÍ DUBŇANY.

1) OUTLOOK pouze přijímá poštu, ale neodesílá e-mail.


Vzhledem k rozsahu sítě byl v TKR Dukovany zřízen **server odchozí pošty (SMTP)**.

POSTUP : OUTLOOK verze 6

1. Spustíte program **OUTLOOK**

2. Otevřete záložku **nástroje** dále vyberete volbu **účty**.

3. Otevře se okno s uživatelskými účty (**Účty v internetu**). Vybrat záložku **Pošta**. Dále je nutné vybrat konkrétní uživatelský účet, který chceme měnit (zde bude mít každý název účtu jiný podle toho, jak si jej sám zadal). A nakonec otevřít **Vlastnosti**.



4. Otevřou se vlastnosti vybraného účtu. Vybrat záložku **Servery** a zde je položka odchozí pošta (SMTP). My jsme měli původní server **smtp.email.cz** .

The screenshot shows the 'pop3.email.cz - vlastnosti' dialog box with the 'Servery' tab selected. The 'Odchozí pošta (SMTP)' field is circled in red and contains the text 'smtp.email.cz'. Other fields include 'Typ serveru příchozí pošty: POP3', 'Příchozí pošta (POP3): pop3.email.cz', 'Server příchozí pošty' with 'Název účtu: uživatel@uzivatel.cz' and 'Heslo: [redacted]', and 'Server odchozí pošty' with an unchecked checkbox for 'Server požaduje ověření'.


Je nutné okénko odchozí pošta (SMTP) nahradit adresou: **10.10.10.10**. Nakonec dáte **Použit** a **OK**.

The screenshot shows the same dialog box with the 'Servery' tab selected. The 'Odchozí pošta (SMTP)' field is circled in red and now contains the IP address '10.10.10.10'. The 'Server odchozí pošty' section has an unchecked checkbox for 'Server požaduje ověření'.


POSTUP : OUTLOOK verze vyšší

1. Spustíte program **OUTLOOK**

2. Otevřete záložku **nástroje** dále vyberete volbu **E-mailové účty**. Vyberete **Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty** a stisknete **Dále**.



3. Otevře se okno s uživatelskými účty (**E-mailové účty**). Dále je nutné vybrat konkrétní uživatelský účet, který chceme měnit (**účet 2** - zde bude mít každý název účtu jiný podle toho, jak si jej sám zadal). A nakonec stisknout tlačítko **Změnit**.



4. Otevřou se vlastnosti vybraného účtu. V kolonce **Server pro odchozí poštu (SMTP)** je opět nutné zadat místo **smtp.xxxx.cz** adresu **10.10.10.10**

E-mailové účty

Nastavení e-mailu sítě Internet (POP3)
Je třeba provést následující nastavení. Potom bude e-mailový účet funkční.

Informace o uživateli

Jméno:
E-mailová adresa:

Informace o serveru

Server příchozí pošty (POP3):
Server pro odchozí poštu (SMTP):

Přihlašovací informace

Uživatelské jméno:
Heslo:
 Zapamatovat heslo

Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla (SPA)

Test nastavení

Po doplnění informací na této obrazovce doporučujeme provést test účtu klepnutím na následující tlačítko. (Je třeba síťové připojení.)

Je nutné okénko odchozí pošta (SMPT) nahradit adresou: **10.10.10.10**.
Nakonec dáte **Další** a **Dokončit**.

E-mailové účty

Nastavení e-mailu sítě Internet (POP3)
Je třeba provést následující nastavení. Potom bude e-mailový účet funkční.

Informace o uživateli

Jméno:
E-mailová adresa:

Informace o serveru

Server příchozí pošty (POP3):
Server pro odchozí poštu (SMTP):

Přihlašovací informace

Uživatelské jméno:
Heslo:
 Zapamatovat heslo


Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla (SPA)

Test nastavení


Po doplnění informací na této obrazovce doporučujeme provést test účtu klepnutím na následující tlačítko. (Je třeba síťové připojení.)

Novější Outlook


1. V levém horním rohu v pásu karet vybereme „Soubor“.




2. Nastavení účtu -> nastavení účtu



- Otevře se okno nastavení účtu. Zde klikneme na účet který chceme nastavovat. Dále klikneme na volbu „opravit“.



- Otevřeme volbu „upřesnit možnosti“ a zaškrtneme políčko „umožnit mi ručně si opravit účet“. Klikneme na „oprava“



5. V tomto okně klikneme na „Odchozí pošta“.


✕

Nastavení účtu POP

gecnuk@enecos.cz

Příchozí pošta ^

Uživatelské jméno

Heslo 

Zapamatovat heslo

Server Port

Tento server požaduje šifrované připojení (SSL/TLS)

Požadovat přihlášení pomocí zabezpečeného ověřování hesla (SPA)

Odchozí pošta ▾

[Přejít zpět](#) Další

Změníme server odchozí pošty na 10.10.10.10.. Klikneme na Další.

Nastavení účtu POP

gecnuk@enecos.cz

Příchozí pošta ▾

Odchozí pošta ▲

Server Port

Metoda šifrování

Časové limity serveru 1 minuta

Požadovat přihlášení pomocí zabezpečeného ověření hesla (SPA)

Server odchozí pošty (SMTP) vyžaduje ověření

- Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty
- Přihlašovat se pomocí uživatelského jména a hesla
- Před odesláním pošty se přihlásit k serveru příchozí pošty

[Přejít zpět](#)

Dále klikneme na „Hotovo“.

V případě problému s nastavením odchozí pošty nás kontaktujte na e-mailu: enecos@enecos.cz.